

Configurazione POP3

consente la trasmissione delle informazioni in modalità cifrata. A seguire i parametri da utilizzare per la configurazione del proprio Client di Posta:

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Es. Mario Rossi

E-mail: indirizzo di posta (es: *nomecasella@nomedominio.xxx*)

Password: la password legata alla casella

Tipo di Account: POP3S

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Nome Host: in.postassl.it

Nome Utente: indirizzo di posta (es: *nomecasella@nomedominio.xxx*)

Password: la password legata alla casella

Usa SSL: Attivato

Autenticazione: Password

Porta Server: 995

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Nome Host: out.postassl.it

Nome Utente: indirizzo di posta (es: *nomecasella@nomedominio.xxx*)

Password: la password legata alla casella

Usa SSL: Attivato

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Modifica account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente	Prova impostazioni account
Nome: <input type="text" value="Identificativo casella Es. Ufficio"/>	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Indirizzo posta elettronica: <input type="text" value="Indirizzo casella posta elettronica"/>	<input type="button" value="Prova impostazioni account ..."/>
Informazioni server	
Tipo account: <input type="text" value="POP3"/>	
Server posta in arrivo: <input type="text" value="in.postassl.it"/>	
Server posta in uscita (SMTP): <input type="text" value="out.postassl.it"/>	
Informazioni accesso	
Nome utente: <input type="text" value="Indirizzo casella posta elettronica"/>	
Password: <input type="text" value="Password casella posta elettronica"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password	
<input type="checkbox"/> Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)	

CLICCARE ALTRE IMPOSTAZIONI QUANDO AVETE INSERITO TUTTI I PARAMETRI

< Indietro

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

OK Annulla

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate

Numeri porte server

Server posta in arrivo (POP3): Valori predefiniti

Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

Server posta in uscita (SMTP):

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: ▼

Timeout server

Breve Lungo 1 minuto

Recapito

Lascia una copia dei messaggi sul server

Rimuovi dal server dopo giorni

Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"

OK Annulla

Configurazione IMAP4S

consente la trasmissione delle informazioni in modalità cifrata. A seguire i parametri da utilizzare per la configurazione del proprio Client di Posta:

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Es. Mario Rossi

E-mail: indirizzo di posta (es: *nomecasella@nomedominio.xxx*)

Password: la password legata alla casella

Tipo di Account: IMAP4S

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Nome Host: in.postassl.it

Nome Utente: indirizzo di posta (es: *nomecasella@nomedominio.xxx*)

Password: la password legata alla casella

Usa SSL: Attivato

Autenticazione: Password

Porta Server: 993

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Nome Host: out.postassl.it

Nome Utente: indirizzo di posta (es: *nomecasella@nomedominio.xxx*)

Password: la password legata alla casella

Usa SSL: Attivato

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Modifica account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

CLICCARE ALTRE IMPOSTAZIONI QUANDO AVETE INSERITO TUTTI I PARAMETRI

< Indietro

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

OK Annulla

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate

Numeri porte server

Server posta in arrivo (POP3): Valori predefiniti

Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

Server posta in uscita (SMTP):

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:

Timeout server

Breve Lungo 1 minuto

Recapito

Lascia una copia dei messaggi sul server

Rimuovi dal server dopo giorni

Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"

OK Annulla